

Modifikation der DokuWiki-Software

Für das Einsatzleiterwiki-Projekt müssen Teile des als [Freie Software](#) erhältlichen DokuWikis angepasst werden. Dieser Vorgang war/ist vor der ersten Veröffentlichung sowie nach jedem Update der DokuWiki-Software nötig.

Der Arbeitsvorgang wird vom Entwickler des DokuWikis vorgenommen. Der Anwender kommt mit dieser Tätigkeit nicht in Berührung. Diese ist an dieser Stelle nur zur vollständigen Dokumentation des Projekts ausgeführt.

1. [Download](#) der aktuellen DokuWiki-Software.
2. Überprüfung der verwendeten Plugins auf Aktualität; Download bei Aktualisierungen.
Bei Updates von für das DokuWiki angepassten Plugins muss die [Anpassung](#) neu vorgenommen werden.
3. Überprüfung des Vector-Templates auf Aktualität, auch hier sehr wahrscheinlich erneute Anpassung nötig.
4. Kopieren der zusätzlich verwendeten Plugins und des Templates in die entsprechenden Ordner.
5. Anpassung der Konfigurationsdateien `conf/dokuwiki.php`, `conf/mime.conf` und `acronyms.conf`.
6. Profildatei `sync.profiles` für die Synchronisation in den Ordner `data/meta/` kopieren.
7. Erzeugung der Archive `einsatzleiterwiki.tar.gz` und `einsatzleiterwiki.zip` und Upload in das Downloadverzeichnis.

Anpassung der `dokuwiki.php`

Folgende Einträge werden geändert um diese standardmäßig zu setzen:

```
$conf['lang']           = 'de';
$conf['title']          = 'Einsatzleiterwiki';
$conf['template']       = 'vector';
$conf['license']        = 'cc-by-sa';
$conf['dformat']        = '%d.%m.%Y %H:%M';
$conf['useheading']     = 1;
$conf['useacl']         = 1;
$conf['superuser']     = '@admin';
$conf['updatecheck']    = 0;
$conf['recent_days']    = 730;
$conf['target']['interwiki'] = '_blank';
$conf['target']['extern']   = '_blank';
$conf['target']['media']    = '_blank';
//inclform
$conf['formdir']        = 'data/media/berechnungen';
```