



sync-Plugin: Datenbestand des lokalen Wikis mit dem Einsatzleiterwiki-Server synchronisieren

In regelmäßigen Abständen werden die geprüften Daten in die geschlossene Version des Einsatzleiterwikis übernommen. Sie können diese mit ein paar wenigen Klicks aktualisieren:




Melden Sie sich mit dem Administratorkonto in dem Wiki auf Ihrem Computer an. Klicken Sie danach oben rechts auf „Admin“, um in der Verwaltungsbereich zu gelangen.




Nun klicken Sie auf „Wikis abgleichen“ im unteren Bereich der Seite.

Auf der nun erscheinenden Seite wählen Sie im Bereich „Abgleich-Profil“ aus der Liste den Eintrag „Einsatzleiterwiki“.



Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Auswählen“ direkt rechts daneben. Nun wird über die Internet-Verbindung Kontakt zum Einsatzleiterwiki-Server aufgenommen.



Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Abgleich starten“ werden die Unterschiede zwischen der lokalen Version und dem Online-Einsatzleiterwiki aufgelistet.

Dies dauert einige Zeit, manchmal funktioniert der Abgleich nicht beim ersten Versuch. Dies erkennen Sie, indem der Balken der anzeigt wie weit die Seite schon geladen ist voll bzw. verschwunden, aber die Seite trotzdem noch weiß ist. Laden Sie in diesem Fall die Seite einfach neu (oder drücken Sie alternativ die Taste F5). Die Frage, ob die Formulare Daten erneut gesendet werden sollen beantworten Sie mit „Ja“ bzw. „Wiederholen“.



In den neueren Versionen der Synchronisationssoftware ist es anscheinend nicht mehr möglich, einzelne Namensräume für die Synchronisation zu verwenden. Sie erkennen, ob Ihre Version betroffen ist, wenn bei einem Synchronisationsversuch die Meldung **Kein Abgleich nötig. Alle Dateien befinden sich auf dem aktuellen Stand.** erhalten, trotz dass neue Inhalte vorhanden sind.

Löschen Sie in diesem Fall aus dem Feld **Namensraum** alle Inhalte und drücken Sie danach unten auf **speichern**. Bei einem neuen Versuch sollte die Synchronisation funktionieren.

Hinweis: Nun werden bei jeder Synchronisation auch alle Ihre lokalen Daten aufgelistet. Setzen Sie einfach bei Ihren eigenen Daten den Punkt für die Synchronisationsrichtung in die Mitte, um die Dateien zu ignorieren. Die Software merkt sich Ihren Wunsch und wird den Punkt zukünftig automatisch in die Mitte setzen. Selbst wenn Sie dies einmal vergessen, brauchen Sie trotzdem keine Angst zu haben Ihre Daten ins Internet hochzuladen. Da im Online-Wiki für den Synchronisationsvorgang keine Schreibrechte bestehen, werden Sie lediglich eine Fehlermeldung erhalten dass Sie keinen Schreibzugriff besitzen, aber es wird nichts hochgeladen!



The screenshot shows a web interface for comparing files between a local wiki and an online wiki. The main table has the following structure:

Seite oder Medienditel	Lokales Wiki	Internetes Wiki	Unterschied
allgemeinrechnung_basiseinheiten	—	05.05.2012 16:26 (205 bytes)	Unterschied
brand_allgemeinwasser	—	06.05.2012 15:00 (5137 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueterallgemein.dekontamination.dekon-g	—	05.05.2012 16:26 (1221 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueterallgemein.dekontamination.dekon-p	03.05.2011 23:35 (8324 bytes)	05.05.2012 16:26 (5085 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueterallgemein.dekontaminatione-start	03.05.2011 23:27 (1417 bytes)	05.05.2012 16:26 (1377 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueterallgemein.gefährnenbereich	—	05.05.2012 16:26 (1424 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueterallgemein.gefährnengruppen	29.09.2011 00:46 (1901 bytes)	06.05.2012 15:00 (2669 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueteratomarstart	29.04.2012 14:53 (2791 bytes)	05.05.2012 16:26 (2489 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueterchemischklasse_liststart	29.04.2012 14:53 (1538 bytes)	06.05.2012 15:00 (1722 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueter.gefährgut	29.04.2012 15:55 (2286 bytes)	05.05.2012 16:26 (3586 bytes)	Unterschied
gefährliche_stoffe_gueterallgemein.gefährnenbereich.prg	—	05.05.2012 16:26 (118515 bytes)	Unterschied

Below the table, there is a 'Zusammenfassung' field and an 'Abgleich starten' button. The 'Abgleich starten' button is circled in red in the screenshot.

Nun werden alle Seiten und Dateien aufgelistet, die sich im Internet gegenüber der lokalen Version geändert haben. In jeder Zeile kann ein Punkt in eines von drei Feldern gesetzt werden:


- Punkt im linken Feld: die Seite/Datei wird vom lokalen System ins Internet übertragen. Diese Funktion ist im Einsatzleiterwiki deaktiviert.
- Punkt im mittleren Feld: die Seite/Datei wird ignoriert, d.h. es werden keine Änderungen übertragen
- Punkt im rechten Feld: die Seite/Datei wird vom Einsatzleiterwiki-Server in das lokale System heruntergeladen. Diese Auswahl wird meistens der Fall sein.

Wenn Sie auf das entsprechenden Symbol >, = oder < klicken, werden alle Dateien in diese Richtung kopiert.

Nach einem Klick auf den Link „Unterschied“ öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sehen können, welche Inhalte sich in der Internet-Version gegenüber Ihrer lokalen Version geändert haben.

Im Feld „Zusammenfassung“ können Sie einen Bearbeitungsvermerk eingeben. In der Liste der Änderungen können Sie so nachvollziehen, dass die Änderung des Artikels mittels der Synchronisationsfunktion in Ihr Wiki gekommen ist.

Nach einem Klick auf „Abgleich starten“ beginnt die Übertragung.




Sobald die Meldung „Abgleich abgeschlossen“ erscheint ist die Übertragung beendet. Sie können nun Ihr Einsatzleiterwiki wie gewohnt weiter verwenden.

Einrichtung eines eigenen Einsatzleiterwiki-Servers

Wenn Sie einen eigenen Server zur Synchronisation einrichten möchten, führen Sie folgende Schritte durch:

Server für Zugriff vorbereiten


Melden Sie sich in dem Wiki, welches Ihr Server sein soll, im Administrations-Bereich an und wählen Sie den Punkt „Konfiguration“. Im Abschnitt *Authentifizierungs-Konfiguration* setzen Sie einen Haken bei *Aktiviert den externen API-Zugang*. Diese Option erlaubt es externen Anwendungen von außen auf die XML-RPC-Schnittstelle oder anderweitigen Schnittstellen zuzugreifen.



Client-Einstellungen anpassen

Wechseln Sie jetzt in das Wiki welches Ihr(e) Client(s) sein/werden soll. Melden Sie sich mit dem Administratorkonto an. Klicken Sie danach oben rechts auf „Admin“, um in der Verwaltungsbereich zu gelangen. Nun klicken Sie auf „Wikis abgleichen“ im unteren Bereich der Seite. Auf der nun erscheinenden Seite wählen Sie im Bereich „Abgleich-Profil“ aus der Liste den Eintrag

„Einsatzleiterwiki“.



Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Auswählen“ direkt rechts daneben. Nun sind in den Feldern auf der rechten Seite die Zugangsdaten zum Original-Online-Einsatzleiterwiki eingetragen. Ändern Sie die Adresse

`http://sync.einsatzleiterwiki.de/lib/exe/xmlrpc.php`

in die entsprechende Adresse Ihres zukünftigen Server-Wikis um. Ersetzen Sie dafür den Mittelteil **sync.einsatzleiterwiki.de** mit der entsprechenden Adresse. Diese finden Sie ganz einfach, indem Sie Ihr Server-Wiki aufrufen und die Adresse kopieren. Hier einige Beispiele wie die endgültige Adresse, die Sie in Ihr Feld eintragen, aussehen kann:

`http://192.168.0.1:8080/einsatzleiterwiki/lib/exe/xmlrpc.php`
 So wird Ihre Adresse aussehen, wenn Sie Ihren Einsatzleiterwiki-Server mittels des Windows-Installations-Programms installiert haben.

`http://192.168.0.1/lib/exe/xmlrpc.php`
`http://wiki.feuerwehr-musterhausen.de/lib/exe/xmlrpc.php`
`http://www.feuerwehr-musterhausen.de/wiki/lib/exe/xmlrpc.php`

`http://benutzername:passwort@feuerwehr-musterhausen.de/wiki/lib/exe/xmlrpc.php`
 So geben Sie Ihre Adresse an, wenn Sie einen .htaccess-Verzeichnisschutz in Ihrem Wiki-Verzeichnis eingerichtet haben um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Tragen Sie danach noch die Benutzername und Passwort eines Users mit Schreibzugriff ein (ggf. einfach Ihr Administratorkonto) **der im Server-Wiki existiert**.

Klicken Sie nun rechts unten auf *Speichern*. Nach einem weitem Klick auf *Abgleich starten* wird eine Verbindung zu Ihrem Wiki-Server aufgebaut und Sie sehen wie weiter oben bereits beschrieben die Liste der Unterschiede zwischen Ihren beiden Wikis.

Hinweis: Zukünftig müssen Sie mit Ihrem Server-Wiki einen Abgleich mit dem Online-

Einsatzleiterwiki durchführen und danach mit den Clients einen Abgleich mit Ihrem Server-Wiki.

Quellenangabe

- [Dokumentation zum Synchronisations-Plugin](#) des DokuWiki-Systems, auf dem das Einsatzleiterwiki basiert.

Stichwörter