

# authldap-Plugin: Benutzer und Gruppen eines LDAP-Verzeichnisdienstes verwenden

Mittels des authldap-Plugins kann das Wiki auf einen [LDAP-Verzeichnisdienst](#) zurückgreifen, um dessen Benutzer statt der [Wiki-internen Benutzerverwaltung](#) zu verwenden.

Bitte lesen Sie zur Einrichtung auch die Original-Dokumentation aus dem DokuWiki-Projekt, auf dem das Einsatzleiterwiki basiert: [plugin:authldap](#)

## Apache-Konfiguration

Um den LDAP-Zugriff nutzen zu können, müssen in der Apache-Konfiguration die Module `mod_ldap.so` und `mod_authnz_ldap.so` aktiviert werden.

In der Standard-Installation des Einsatzleiterwikis, welche Sie als Komplettpaket herunterladen können, sind diese Module im mitgelieferten *Microapache*-Server nicht enthalten. In der Regel werden Sie das Wiki aber auch auf einem *richtigen* Webserver wie dem Standard-Apache-Webserver betreiben, wenn Sie Ihr Wiki dauerhaft in einem Netzwerk verfügbar machen wollen.

Falls Sie einen anderen Webserver als den Apache-Server einsetzen, müssen Sie vermutlich entsprechende Erweiterungen für den von Ihnen gewählten Webserver installieren.

## Umgebungsvariable einrichten

Zusätzlich zu der Konfiguration des Apache-Servers muss gegebenenfalls noch der Pfad zu PHP in die Umgebungsvariablen aufgenommen werden, damit die LDAP-Anbindung funktioniert. Recherchieren Sie bitte gegebenenfalls im Internet, wie sie den Pfad in die Umgebungsvariablen eintragen.

## Wiki-Konfiguration

Im [Administrationsbereich](#) muss unter dem Punkt *Erweiterungen verwalten* das Plugin *authldap* aktiviert werden, soweit nicht schon geschehen.

 Dieser Schritt wird oft übersehen!

Danach muss im Administrationsbereich des Wikis die [Konfiguration](#) geöffnet werden. Im Bereich *Authentifizierung* beim Punkt *Authentifizierungsmechanismus* kann nun aus der Liste *authldap* ausgewählt werden, um die LDAP-Anbindung zu aktivieren.

Nun müssen in der Konfiguration die entsprechenden Einstellungen für den LDAP-Zugriff eingestellt werden.

Danach am Ende der Seite auf Speichern klicken.

Ab sofort sollte eine Anmeldung mit dem LDAP-Benutzerkonto möglich sein.

## Hinweis auf der Login-Seite

Damit Ihre Nutzer auch wissen, dass sie sich mit ihrem AD-Konto anmelden können, ist ein Hinweis auf der Login-Seite des Wikis sinnvoll. Legen Sie hier die folgende Datei an, um den Text der Login-Seite anzupassen: /conf/lang/de/login.txt (ausgehend vom Wiki-Hauptverzeichnis, nicht existierende Unterordner ggf. anlegen)

[login.txt](#)

```
===== Anmelden =====
```

```
Bitte gleichen Benutzernamen und Passwort wie bei der Anmeldung in  
Windows verwenden, um sich anzumelden.
```

## HILFE!!!

Sollte etwas schiefgelaufen und eine Anmeldung im Wiki nicht mehr möglich sein, so kann die [LDAP-Authentifizierung auch per Hand wieder deaktiviert bzw. auf das Standardverfahren zurückgesetzt werden](#). Dies ist auf der verlinkten Seite zwar für ein Active Directory beschrieben, funktioniert für LDAP aber genau gleich.

## Installation des Plugins

Dieses Plugin ist in der Standard-Einsatzleiterwiki-Installation enthalten. Eine Anleitung, wie Sie ein Plugin installieren, finden Sie auf [dieser Seite](#).

 [Dokumentation des authldap-Plugins auf dokuwiki.org](#)

From:

<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/> - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:

<https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=wiki:hilfe:plugins:standard:authldap>

Last update: **24.02.2021 10:19**

