

Geschlossenes Wiki einrichten

In verschiedenen Fällen kann es erforderlich sein, dass das Wiki nicht standardmäßig für jeden Benutzer der es öffnet lesbar ist. Daher ist hier beschrieben, wie Sie es einrichten können, dass nur angemeldete Benutzer im Wiki lesen (und folglich auch schreiben) dürfen. Dies ist vor allem interessant, wenn Sie Ihr lokales Einsatzleiterwiki im Internet verfügbar machen möchten oder sich mit fremden Personen in einem Netzwerk befinden.

direkt bei der Installation

Entweder haben Sie bereits bei der Installation des Wikis auf der Einrichtungsseite `install.php` den Punkt *closed wiki* bzw. *geschlossenes Wiki* gewählt. Damit wäre Ihr Wiki von Anfang an passwortgeschützt.

nachträglich

Andernfalls können Sie dies auch sehr einfach nachträglich ändern:

Melden Sie sich als Administrator an und klicken Sie oben rechts auf *Admin*. Klicken Sie nun auf *Zugangsregeln*. Legen Sie die Zugriffsrechte wie auf folgendem Bild fest:

Momentane Zugriffsregeln

Seite/Namensraum	Nutzer/Gruppe	Berechtigungen ¹⁾	Löschen
* (Public)	@ALL	<input checked="" type="radio"/> Keine <input type="radio"/> Lesen <input type="radio"/> Bearbeiten <input type="radio"/> Anlegen <input type="radio"/> Hochladen <input type="radio"/> Entfernen	<input type="checkbox"/>
* (Private)	@user	<input type="radio"/> Keine <input checked="" type="radio"/> Lesen <input type="radio"/> Bearbeiten <input type="radio"/> Anlegen <input type="radio"/> Hochladen <input type="radio"/> Entfernen	<input type="checkbox"/>
			<input type="button" value="Updates"/>

¹⁾ Höhere Berechtigungen schließen niedrigere mit ein. Anlegen, Hochladen und Entfernen gilt nur für Namensräume, nicht für einzelne Seiten

Ab sofort können nur noch angemeldete Benutzer im Wiki lesen und schreiben. Alle Personen, die die Seite unangemeldet aufrufen, bekommen einen Hinweis angezeigt dass eine Anmeldung erforderlich ist.