

Konfigurations-Manager

Der **Konfigurationsmanager** kann über den [Admin-Bereich](#) erreicht werden.

Es werden hier größtenteils die Standardeinstellungen von DokuWiki übernommen, [der Software, auf der das Einsatzleiterwiki basiert](#).

Entsprechend wird für die jeweiligen Einstellungs-Möglichkeiten auf den Hilfe-Bereich der DokuWiki-Software verlinkt. Falls im Bezug auf das Einsatzleiterwiki etwas zu beachten ist, wird dies im Feld **Anmerkung** erwähnt.

Da die englischen Hilfeseiten meist etwas ausführlicher und aktueller sind, wird auch ein Link auf diese mit angeboten. Die wichtigsten Informationen sind aber in der Regel auch auf den deutschen Hilfe-Seiten zu finden.

Einstellungen zu Plugins werden auf dieser Seite nicht behandelt, öffnen Sie für Informationen zum jeweiligen Plugin die [entsprechende Plugin-Seite im Hilfebereich](#).

Block "Basis"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
title	 	Titel des Wikis	
start	 	Startseitenname	
lang	 	Sprache	
template	 	Designvorlage (Template)	
tagline	 	Tag-Linie (nur, wenn vom Template unterstützt)	
sidebar	 	Name der Sidebar-Seite (nur, wenn vom Template unterstützt), ein leeres Feld deaktiviert die Sidebar	
license	 	Unter welcher Lizenz sollen Ihre Inhalte veröffentlicht werden?	
savendir	 	Speicherverzeichnis	
basedir	 	Installationsverzeichnis	
baseurl	 	Installationspfad (URL)	
cookiedir	 	Cookiepfad. Frei lassen, um den gleichen Pfad wie „baseurl“ zu benutzen.	
dmode	 	Berechtigungen für neue Verzeichnisse	
fmode	 	Berechtigungen für neue Dateien	
allowdebug	 	Debug-Ausgaben erlauben Abschalten wenn nicht benötigt!	

Block "Darstellung"

[diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
recent	 	Anzahl der Einträge in der Änderungsliste	
recent_days	 	Wie viele letzte Änderungen sollen einsehbar bleiben? (Tage)	
breadcrumbs	 	Anzahl der Einträge im „Krümelpfad“	
youarehere	 	Hierarchische Pfadnavigation verwenden	
fullpath	 	Den kompletten Dateipfad im Footer anzeigen	
typography	 	Typographische Ersetzungen	

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
dformat	 	Datumsformat (Siehe PHP strftime Funktion)	
signature	 	Signatur	
showuseras	 	Welche Informationen über einen Benutzer anzeigen, der zuletzt eine Seite bearbeitet hat	
toptoclevel	 	Inhaltsverzeichnis bei dieser Überschriftengröße beginnen	
tocminheads	 	Mindestanzahl der Überschriften die entscheidet, ob ein Inhaltsverzeichnis erscheinen soll	
maxtoclevel	 	Maximale Überschriftengröße für Inhaltsverzeichnis	
maxsecllevel	 	Abschnitte bis zu dieser Stufe einzeln editierbar machen	
camelcase	 	CamelCase-Verlinkungen verwenden	
deaccent	 	Seitenamen bereinigen	
useheading	 	Erste Überschrift als Seitenamen verwenden	
sneaky_index	 	Standardmäßig zeigt DokuWiki alle Namensräume in der Übersicht. Wenn diese Option aktiviert wird, werden alle Namensräume, für die der Benutzer keine Lese-Rechte hat, nicht angezeigt. Dies kann unter Umständen dazu führen, das lesbare Unter-Namensräume nicht angezeigt werden und macht die Übersicht evtl. unbrauchbar in Kombination mit bestimmten ACL Einstellungen.	
hidepages	 	Seiten verstecken (Regulärer Ausdruck)	

Block "Authentifizierung"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
useacl	 	Zugangskontrolle verwenden	
autopasswd	 	Passwort automatisch generieren	
authtype	 	Authentifizierungsmechanismus	
passcrypt	 	Verschlüsselungsmechanismus	
defaultgroup	 	Standardgruppe	
superuser	 	Administrator - Eine Gruppe oder Benutzer mit vollem Zugriff auf alle Seiten und Administrationswerkzeuge.	
manager	 	Manager - Eine Gruppe oder Benutzer mit Zugriff auf einige Administrationswerkzeuge.	
profileconfirm	 	Profiländerung nur nach Passwortbestätigung	
rememberme	 	Permanente Login-Cookies erlauben (Auf diesem Computer eingeloggt bleiben)	
disableactions	 	DokuWiki-Aktionen deaktivieren	
auth_security_timeout	 	Authentifikations-Timeout (Sekunden)	
securecookie	 	Sollen Cookies, die via HTTPS gesetzt wurden nur per HTTPS versendet werden? Deaktivieren Sie diese Option, wenn nur der Login Ihres Wikis mit SSL gesichert ist, aber das Betrachten des Wikis ungesichert geschieht.	

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
remote	 	Aktiviert den externen API-Zugang. Diese Option erlaubt es externen Anwendungen von außen auf die XML-RPC-Schnittstelle oder anderweitigen Schnittstellen zu zugreifen.	
remoteuser	 	Zugriff auf die externen Schnittstellen durch kommaseparierte Angabe von Benutzern oder Gruppen einschränken. Ein leeres Feld erlaubt Zugriff für jeden.	

Block "Anti-Spam"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
usewordblock	 	Spam-Blocking (nach Wörterliste) benutzen	
relnofollow	 	rel= „nofollow“ verwenden	
indexdelay	 	Zeit bevor Suchmaschinenindexierung erlaubt ist (in Sekunden)	
mailguard	 	E-Mail-Adressen schützen	
ixssprotect	 	Hochgeladene Dateien auf bösartigen JavaScript- und HTML-Code untersuchen	

Block "Bearbeitung"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
usedraft	 	Während des Bearbeitens automatisch Zwischenentwürfe speichern	
htmllok	 	HTML erlauben	
phpok	 	PHP erlauben	
locktime	 	Maximales Alter für Seitensperren (Sekunden)	
cachetime	 	Maximale Cachespeicherung (Sekunden)	

Block "Links"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
target»wiki	 	Zielfenster für interne Links (target Attribut)	
target»interwiki	 	Zielfenster für InterWiki-Links (target Attribut)	
target»extern	 	Zielfenster für Externe Links (target Attribut)	
target»media	 	Zielfenster für (Bild-)Dateien (target Attribut)	
target»windows	 	Zielfenster für Windows Freigaben (target Attribut)	

Block "Medien"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
mediarevisions	 	Media-Revisionen (ältere Versionen) aktivieren?	
gdlb	 	GD Lib Version	

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
im_convert	 	Pfad zum ImageMagicks-Konvertierwerkzeug	
jpg_quality	 	JPEG Kompressionsqualität (0-100)	
fetchsize	 	Maximale Größe (in Bytes), die fetch.php von extern herunterladen darf	
refcheck	 	Auf Verwendung beim Löschen von Media-Dateien testen	

Block "Benachrichtigung"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
subscribers	 	E-Mail-Abos zulassen	
subscribe_time	 	Zeit nach der Zusammenfassungs- und Änderungslisten-E-Mails verschickt werden (Sekunden); Dieser Wert sollte kleiner als die in recent_days konfigurierte Zeit sein.	
notify	 	Änderungsmitteilungen an diese E-Mail-Adresse versenden	
registernotify	 	Information über neu registrierte Benutzer an diese E-Mail-Adresse senden	
mailfrom	 	Absender-E-Mail-Adresse für automatische Mails	
mailreturnpath	 	Empfänger-E-Mail-Adresse für Unzustellbarkeitsnachricht	
mailprefix	 	Präfix für E-Mail-Betreff beim automatischen Versand von Benachrichtigungen (Leer lassen um den Wiki-Titel zu verwenden)	
htmlmail	 	Versendet optisch angenehmere, aber größere E-Mails im HTML-Format (multipart). Deaktivieren, um Text-Mails zu versenden.	

Block "Syndication (RSS)"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
sitemap	 	Google Sitemap erzeugen (Tage). Mit 0 deaktivieren.	
rss_type	 	XML-Feed-Format	
rss_linkto	 	XML-Feed verlinken auf	
rss_content	 	Welche Inhalte sollen im XML-Feed dargestellt werden?	
rss_media	 	Welche Änderungen sollen im XML-Feed angezeigt werden?	
rss_update	 	XML-Feed Aktualisierungsintervall (Sekunden)	
rss_show_summary	 	Bearbeitungs-Zusammenfassung im XML-Feed anzeigen	
rss_show_deleted	 	XML-Feed: Gelöschte Feeds anzeigen	

Block "Erweitert"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite		Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
updatecheck			Automatisch auf Updates und Sicherheitswarnungen prüfen? DokuWiki muss sich dafür mit update.dokuwiki.org verbinden.	
userrewrite			Schöne Seitenadressen (URL rewriting)	
useslash			Schrägstrich (/) als Namensraumtrenner in URLs verwenden	
sepchar			Worttrenner für Seitennamen in URLs	
canonical			Immer Links mit vollständigen URLs erzeugen	
fnencode			Methode um nicht-ASCII Dateinamen zu kodieren.	
autoplural			Bei Links automatisch nach vorhandenen Pluralformen suchen	
compress			JavaScript und Stylesheets komprimieren	
cssdatauri			Größe in Bytes, bis zu der Bilder in CSS-Dateien referenziert werden können, um HTTP-Anfragen zu minimieren. Empfohlene Einstellung: 400 bis 600 Bytes. Setzen Sie die Einstellung auf 0 um die Funktion zu deaktivieren.	
gzip_output			Seiten mit gzip komprimiert ausliefern	
send404			Bei nicht vorhandenen Seiten mit 404 Fehlercode antworten	
compression			Komprimierungsmethode für alte Seitenrevisionen	
broken_ua			Falls die Funktion ignore_user_abort auf Ihrem System nicht funktioniert, könnte der Such-Index nicht funktionieren. IIS+PHP/CGI ist bekannt dafür. Siehe auch Bug 852 .	
xsendfile			Den X-Sendfile-Header nutzen, um Dateien direkt vom Webserver ausliefern zu lassen? Ihr Webserver muss dies unterstützen!	
renderer_xhtml			Standard-Renderer für die normale (XHTML) Wiki-Ausgabe.	
readdircache			Maximales Alter des readdir-Caches (Sekunden)	
search_nslimit			Beschränke die Suche auf die jetzigen X Namensräume. Wenn eine Suche von einer Seite in einem tieferen Namensraum aus ausgeführt wird, werden die ersten X Namensräume als Filter hinzugefügt	
search_fragment			Spezifiziere das vorgegebenen Fragment-Suchverhalten	
trustedproxy			Vertrauen Sie Weiterleitungs-Proxys, welche dem regulärem Ausdruck entsprechen, hinsichtlich der angegebenen Client-ID. Der Standardwert entspricht dem lokalem Netzwerk. Leer lassen um jedem Proxy zu vertrauen.	

Block "Feature-Flags"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite		Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
defer_js			JavaScript-Ausführung verzögern bis das HTML der gesamten Seite verarbeitet wurde. Erhöht die gefühlte Geschwindigkeit des Seitenaufbaus, kann aber mit einigen wenigen Plugins inkompatibel sein.	

Block "Netzwerk"

 [diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen](#) (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite		Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
dnslookups			DokuWiki löst die IP-Adressen von Benutzern zu deren Hostnamen auf. Wenn Sie einen langsamen oder unzuverlässigen DNS-Server verwenden oder die Funktion nicht benötigen, dann sollte diese Option deaktiviert sein.	
jquerycdn			Sollen jQuery und jQuery UI Skriptdateien von einem CDN (Content Delivery Network) geladen werden? Dadurch entstehen zusätzliche HTTP-Anfragen, aber die Daten werden voraussichtlich schneller geladen und eventuell sind sie auch schon beim Benutzer im Cache.	
proxy»host			Proxy-Server	
proxy»port			Proxy-Port	
proxy»user			Proxy Benutzername	
proxy»pass			Proxy Passwort	
proxy»ssl			SSL bei Verbindung zum Proxy verwenden	
proxy»except			Regulärer Ausdruck für URLs, bei denen kein Proxy verwendet werden soll	