

automatische Aktualisierung

Vorabinformationen

Ab Dezember 2020 ist es möglich, das Update des Wikis automatisch auszuführen. **Sofern Ihre Wiki-Installation einen Zugang zum Internet hat, sollten Sie diesen Weg wählen.** Als Rückfallebene ist die [manuelle Aktualisierung](#) möglich, die jedoch aufwändiger ist.

der Aktualisierungs-Vorgang

Bei der Aktualisierung werden die Wiki-Software, sowie die Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht. Die Webserver-Software inklusive der PHP-Software, in der das Wiki programmiert ist, kann nicht automatisch aktualisiert werden. Dies ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Das Update-Programm prüft selbstständig, ob die Webserver-Software aktuell genug ist, und gibt andernfalls eine Fehlermeldung aus.

Falls Sie Ihr Wiki vor dem Dezember-Update 2020 installiert haben, sind einige vorbereitende Schritte notwendig, die auf der Seite [Aktualisierung von Einsatzleiterwiki-Versionen bis Dezember 2020](#) beschrieben sind. Bitte führen Sie diese zuvor durch.



Inhalte, die Sie im lokalen Bereich abgelegt haben, sowie Ihre Einstellungen, Benutzerdaten, etc. bleiben erhalten. Dies gilt auch für zusätzliche **Namensräume** welche Sie evtl. alternativ zum lokalen Bereich angelegt haben.
Sollten Sie jedoch einen in der Online-Version bestehenden Artikel aus dem Bereich Brand, Technische Hilfe, CBRN, usw. bearbeitet haben, so wird diese Bearbeitung mit der aktuellen Version aus dem Online-Einsatzleiterwiki überschrieben.

Vorbereitung der Aktualisierung

Datensicherung



Auch wenn die Aktualisierung in nahezu allen Fällen ohne Probleme verlaufen sollte:
[Erstellen Sie eine Datensicherung](#) Ihres Einsatzleiterwikis.
IGNORIEREN SIE DIESEN SCHRITT NICHT, DIE INVESTITION DIESER WENIGEN MINUTEN KÖNNTE IHNEN EVENTUELLE SPÄTER VIEL ARBEIT ERSPAREN!

Plugins aktualisieren

Bevor Sie mit der Aktualisierung des Einsatzleiterwiki-Komplettsystems beginnen, sollten Sie zuerst die installierten Plugins aktualisieren, wie im Artikel [Plugins aktualisieren](#) beschrieben.

Plugin zur Aktualisierung installieren (falls Sie Ihr Wiki vor Dezember 2020 installiert haben)



Seit Dezember 2020 wird das Plugin [elwikiupgrade](#) in der Einsatzleiterwiki-Installation mitgeliefert. Haben Sie Ihr eigenes Einsatzleiterwiki nach Dezember 2020 installiert, müssen Sie die folgenden Schritte nicht durchführen.

Installieren Sie das Plugin [elwikiupgrade](#), sofern sich dieses noch nicht in Ihrem Wiki befindet. Sollte das Plugin bereits in der aktuellen Version installiert sein, können Sie direkt zum nächsten Abschnitt springen.

Öffnen Sie dazu den [Admin-Bereich](#) und wählen Sie nun den Punkt [Erweiterungen verwalten](#). Klicken Sie auf den Reiter **Suchen und Installieren** (rot markiert im Bild):

Erweiterungen verwalten

[Installierte Plugins](#)[Installierte Templates](#)[Suchen und Installieren](#)[Manuell installieren](#)

Dies sind die Plugins, die bereits installiert sind. Sie können sie hier an- oder abschalten oder sie komplett deinstallieren. Außerdem werden hier Updates zu den installierten Plugins angezeigt. Bitte lesen Sie vor einem Update die zugehörige Dokumentation.

Optionen anzeigen aktiviert deaktiviert aktualisierbar

**ACL Manager** von Andreas Gohr

Manage Page Access Control Lists

Geben Sie nun in das Suchfeld den Begriff elwikiupgrade ein und klicken Sie auf die Lupe am Ende der Zeile:

Erweiterungen verwalten

[Installierte Plugins](#)[Installierte Templates](#)[Suchen und Installieren](#)[Manuell installieren](#)

Dieser Tab gibt Ihnen Zugriff auf alle vorhandenen Plugins und Templates für DokuWiki. Bitte bedenken sie das jede installierte Erweiterung ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Sie sollten vor einer Installation die [Plugin Security](#) Informationen lesen.

Erweiterung suchen:

Sie sollten nun als erstes Ergebnis das elwikiupgrade-Plugin angezeigt bekommen. Wundern Sie sich nicht über die englische Beschreibung, es wird auf den [DokuWiki](#)-Pluginkatalog zurückgegriffen, in welchem alle Einträge auf Englisch verwaltet werden.

Erweiterungen verwalten

[Installierte Plugins](#)[Installierte Templates](#)[Suchen und Installieren](#)[Manuell installieren](#)

Dieser Tab gibt Ihnen Zugriff auf alle vorhandenen Plugins und Templates für DokuWiki. Bitte bedenken sie das jede installierte Erweiterung ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Sie sollten vor einer Installation die [Plugin Security](#) Informationen lesen.

Erweiterung suchen:

**elwikiupgrade Plugin** von Christoph Ziehr

Fork of the upgrade-plugin, which fetches a modified DokuWiki called Einsatzleiterwiki, including wiki-pages and -media with information for firefighters.

Schlagworte update, upgrade

[Installieren](#)

Verfügbare Version: 2020-12-06

Klicken Sie dann auf **Installieren**. Nach einem kurzen Moment sollte ein grüner Banner erscheinen, der Ihnen die Meldung *Das Plugin elwikiupgrade wurde erfolgreich installiert* meldet:

Das Plugin elwikiupgrade wurde erfolgreich installiert

Aktualisierung beginnen

Öffnen Sie dazu den [Admin-Bereich](#) und wählen Sie nun den Punkt **Einsatzleiterwiki aktualisieren** im Bereich **Weitere Plugins**.

start

Administration

Folgende administrative Aufgaben stehen in DokuWiki zur Verfügung:

-  **Benutzerverwaltung**
-  **Einstellungen fürs Template-Design**
-  **Erweiterungen verwalten**
-  **Konfiguration**
-  **Zugangsverwaltung**
-  **Seiten wiederherstellen**

Weitere Plugins

Release 2020-12-06 Dezember 2020

-  CKEditor CSS Tool
-  **Einsatzleiterwiki aktualisieren**
-  **Suchindex Manager**
-  **Wikis abgleichen**

Sie bekommen nun einige Hinweise zum Aktualisierungsprozess angezeigt. Klicken Sie auf **Fortfahren**, um damit zu beginnen.

start

Einsatzleiterwiki aktualisieren

Dieses Plugin aktualisiert ihr Einsatzleiterwiki automatisch auf die aktuelle Version, und zwar sowohl die Wiki-Software als auch die enthaltenen Daten. Inhalte, welche Sie im lokalen Bereich abgelegt haben, werden bei der Aktualisierung nicht angetastet.

Sollten Sie selbst weitere DokuWiki-Plugins installiert haben, aktualisieren Sie diese bitte zuerst bevor Sie fortfahren. Ihr Wiki könnte sonst unzugänglich werden und es könnte eine Fehlerbehebung notwendig werden, bevor das Wiki wieder startet.

Damit die automatische Aktualisierung möglich ist, muss der PHP Prozess auf die DokuWiki Dateien zugreifen können. Dies sollte normalerweise der Fall sein, wenn Sie keine Anpassungen der Datei- oder Verzeichnisrechte vorgenommen haben. Das Plugin überprüft die erforderlichen Dateiberechtigungen, bevor der Aktualisierungsprozess startet.

Sie sollten unbedingt eine **Sicherung ihres Wikis erstellen**, bevor Sie fortfahren.

Fortfahren ➔

Überprüfen 1 Herunterladen 2 Entpacken 3 Verifizieren 4 Installieren 5

Nun sehen Sie, welche Version Sie installiert haben und welche Version auf dem Server zum Download bereit steht. Wenn sich auf dem Server eine neuere Version befindet, klicken Sie auf **Fortfahren** um diese zu installieren.

Hinweis: Wenn Sie die aktuellste Version bereits installiert haben, können Sie diese trotzdem erneut

installieren. Dies bringt jedoch keinen wirklichen Mehrwert und belastet den Server, installieren Sie daher bitte nur eine neue Version, wenn auch eine solche verfügbar ist.

start

Einsatzleiterwiki aktualisieren

Einsatzleiterwiki 2020-12-13 Dezember 2020 steht zum Download bereit.
Ihre Einsatzleiterwiki-Version ist Release 2017-02-19b "Frusterick Manners"

Abbrechen Fortfahren →

Überprüfen  Herunterladen  Entpacken  Verifizieren  Installieren 

Jetzt wird die aktuelle Version des Einsatzleiterwikis inklusive aller feuerwehrtechnischen Daten heruntergeladen. Beachten Sie dabei bitte, das dies abhängig von Ihrer Internetverbindung einige Zeit dauern kann. Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, werden Sie darüber benachrichtigt. Klicken Sie dann erneut auf **Fortfahren**.

start

Einsatzleiterwiki aktualisieren

Archiv wird von <https://download.einsatzleiterwiki.de/elwikiupgrade/einsatzleiterwiki-upgrade.tar.gz> heruntergeladen...
Herunterladen abgeschlossen (148 MB).

Abbrechen Fortfahren →

Überprüfen  Herunterladen  Entpacken  Verifizieren  Installieren 

Die eben heruntergeladenen Daten werden nun in einen temporären Ordner im Wiki entpackt. Klicken Sie wieder auf **Fortfahren**.

start

Einsatzleiterwiki aktualisieren

```
vendor/splitbrain/php-cli/src/Exception.php  
vendor/splitbrain/php-cli/LICENSE  
vendor/.htaccess  
vendor/marcusschwarz  
vendor/marcusschwarz/lesserphp  
vendor/marcusschwarz/lesserphp/README.md  
vendor/marcusschwarz/lesserphp/HISTORY.md  
vendor/marcusschwarz/lesserphp/LICENSE  
vendor/marcusschwarz/lesserphp/lessc.inc.php  
/VERSION
```

Entpacken abgeschlossen.

Einsatzleiterwiki **2020-12-13 Dezember 2020** ist zur Installation bereit (Sie betreiben momentan **Release 2017-02-19b "Frusterick Manners"**).

Abbrechen Fortfahren →

Überprüfen Herunterladen Entpacken Verifizieren 4 Installieren 5



Beim Entpacken sowie den nächsten beiden Schritten wird mit großen Datenmengen umgegangen. Eventuell kann es zwischenzeitlich so aussehen, als ob der Aktualisierungsprozess abgebrochen / stehen geblieben wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. Bitte etwas Geduld!

Sollte die Installation aus irgendeinem Grund doch Abbrechen oder eine Fehlermeldung erscheinen, so führen Sie die Aktualisierung bitte so wie auf der Seite [manuelle Aktualisierung auf eine neuere Version](#) beschrieben durch.

Nun wird überprüft, ob die neue Version des Einsatzleiterwikis in das Verzeichnis geschrieben werden kann bzw. ob bereits vorhandene Dateien überschreibbar sind. Bestätigen Sie wieder mit **Fortfahren**.

start

Einsatzleiterwiki aktualisieren

```
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/OPMLCreator.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/HTMLCreator.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/RSSCreator091.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/FeedCreator.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/AtomCreator03.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/AtomCreator10.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/JSCreator.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/RSSCreator20.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/PIECreator01.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/Creator/RSSCreator10.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/UniversalFeedCreator.php wird aktualisiert.  
/vendor/openpsa/universalfeedcreator/lib/constants.php wird aktualisiert.
```

Alle Dateien sind beschreibbar. Zur Aktualisierung bereit.

Abbrechen Fortfahren →

Überprüfen Herunterladen Entpacken Verifizieren Installieren

Jetzt wird die aktuelle Version des Einsatzleiterwikis inklusive aller Inhalte installiert. Veraltete Dateien werden automatisch gelöscht. Die Aktualisierung ist damit abgeschlossen. Mit einem Klick auf **Fortfahren** gelangen Sie zur Startseite. Damit ist die Aktualisierung abgeschlossen.

start

Einsatzleiterwiki aktualisieren

```
Veraltete data/security.png wurde gelöscht.  
Veraltete data/security.xcf wurde gelöscht.  
Veraltete inc/EmailAddressValidator.php wurde gelöscht.  
Veraltete inc/blowfish.php wurde gelöscht.  
Veraltete inc/feedcreator.class.php wurde gelöscht.  
Veraltete inc/lessc.inc.php wurde gelöscht.  
Veraltete inc/plugin.php wurde gelöscht.  
Veraltete lib/images/loading.gif wurde gelöscht.  
Veraltete lib/tpl/dokuwiki/css/_search.css wurde gelöscht.  
Veraltete vendor/easybook/gehi wurde gelöscht.  
Veraltete data/pages/wiki/dokuwiki.txt wurde gelöscht.  
Veraltete data/pages/wiki/welcome.txt wurde gelöscht.  
Aktualisierung abgeschlossen. Genießen Sie Ihr neues Einsatzleiterwiki!
```

Fortfahren →

Überprüfen Herunterladen Entpacken Verifizieren Installieren

Nach der Aktualisierung

Vermutlich sind durch die Aktualisierung auch neue feuerwehrtechnische Inhalte in Ihr Wiki gelangt. Damit diese auch in der Volltextsuche gefunden werden, [sollten sie den Suchindex aktualisieren](#).