

# manuelle Aktualisierung auf eine neuere Version

## Vorabinformationen

Nutzen Sie die manuelle Aktualisierung um Ihr Wiki auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn Sie keine Internetverbindung haben oder die [automatische Aktualisierung](#) nicht funktioniert. Es wird empfohlen, die automatische Aktualisierung zu verwenden, falls dies möglich ist.

### der Aktualisierungs-Vorgang

Bei der Aktualisierung werden die Wiki-Software, sowie die Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht. Die Webserver-Software inklusive der PHP-Software, in der das Wiki programmiert ist, kann auf diesem Weg nicht aktualisiert werden. Dies ist aber auch nicht unbedingt notwendig.

Falls Sie Ihr Wiki vor dem Dezember-Update 2020 installiert haben, sind einige vorbereitende Schritte notwendig, die auf der Seite [Aktualisierung von Einsatzleiterwiki-Versionen bis Dezember 2020](#) beschrieben sind. Bitte führen Sie diese zuvor durch.



Inhalte, die Sie im lokalen Bereich abgelegt haben, sowie Ihre Einstellungen, Benutzerdaten, etc. bleiben erhalten. Dies gilt auch für zusätzliche [Namensräume](#) welche Sie evtl. alternativ zum lokalen Bereich angelegt haben.

Sollten Sie jedoch einen in der Online-Version bestehenden Artikel aus dem Bereich Brand, Technische Hilfe, CBRN, usw. bearbeitet haben, so wird diese Bearbeitung mit der aktuellen Version aus dem Online-Einsatzleiterwiki überschrieben.

## Datensicherung



Auch wenn die Aktualisierung in nahezu allen Fällen ohne Probleme verlaufen sollte: [Erstellen Sie eine Datensicherung](#) Ihres Einsatzleiterwikis.

**IGNORIEREN SIE DIESEN SCHRITT NICHT, DIE INVESTITION DIESER WENIGEN MINUTEN KÖNNTE IHNEN EVENTUELL SPÄTER VIEL ARBEIT ERSPAREN!**

## Aktualisierung beginnen

Im folgenden sind die durchzuführenden Schritte beschrieben. Falls Sie zuvor schon die Anleitung zur [Aktualisierung von Einsatzleiterwiki-Versionen bis Dezember 2020](#) abgearbeitet haben, sind einige Schritte weniger notwendig. Diese beiden Fälle sind hier getrennt beschrieben:

### Fall A: Anleitung "Aktualisierung von Einsatzleiterwiki-Versionen bis Dezember 2020" wurde durchgeführt

In Ihrem neuen Einsatzleiterwiki-Installationsverzeichnis sollten sich nun drei Ordner befinden:

- server
- wiki
- wiki\_neu (bzw. ein anderer von Ihnen gewählter Name)

Öffnen Sie den Ordner `wiki_neu` und markieren Sie alle Dateien, die sich darin befinden. Führen Sie nun einen Rechtsklick aus und wählen Sie *kopieren*. Gehen Sie nun eine Ordnebene nach oben, und dann in den Ordner `wiki`. Fügen Sie hier die eben kopierten Daten ein, und überschreiben Sie alle bereits bestehenden Dateien. An dieser Stelle nochmals der Hinweis: keine Sorge, alle Ihre Einstellungen sowie lokal hinzugefügten Daten bleiben erhalten! Fahren Sie nun mit dem Abschnitt [veraltete Dateien löschen](#) dieser Anleitung fort.

## Fall B: alle anderen Szenarien als Fall A

### veraltete Dateien löschen



Ab hier gilt die Anleitung wieder für beide Fälle A und B.

#### Nach der Aktualisierung

Vermutlich sind durch die Aktualisierung auch neue feuerwehrtechnische Inhalte in Ihr Wiki gelangt. Damit diese auch in der Volltextsuche gefunden werden, [sollten sie den Suchindex aktualisieren](#).