

# manuelle Aktualisierung auf eine neuere Version

## Vorabinformationen

Nutzen Sie die manuelle Aktualisierung um Ihr Wiki auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn Sie keine Internetverbindung haben oder die [automatische Aktualisierung](#) nicht funktioniert. Es wird empfohlen, die automatische Aktualisierung zu verwenden, falls dies möglich ist.

### der Aktualisierungs-Vorgang

Bei der Aktualisierung werden die Wiki-Software, sowie die Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht. Die Webserver-Software inklusive der PHP-Software, in der das Wiki programmiert ist, kann auf diesem Weg nicht aktualisiert werden. Dies ist aber auch nicht unbedingt notwendig.

Falls Sie Ihr Wiki vor dem Dezember-Update 2020 installiert haben, sind einige vorbereitende Schritte notwendig, die auf der Seite [Aktualisierung von Einsatzleiterwiki-Versionen bis Dezember 2020](#) beschrieben sind. Bitte führen Sie diese zuvor durch.



Inhalte, die Sie im lokalen Bereich abgelegt haben, sowie Ihre Einstellungen, Benutzerdaten, etc. bleiben erhalten. Dies gilt auch für zusätzliche [Namensräume](#) welche Sie evtl. alternativ zum lokalen Bereich angelegt haben.

Sollten Sie jedoch einen in der Online-Version bestehenden Artikel aus dem Bereich Brand, Technische Hilfe, CBRN, usw. bearbeitet haben, so wird diese Bearbeitung mit der aktuellen Version aus dem Online-Einsatzleiterwiki überschrieben.

## Datensicherung



Auch wenn die Aktualisierung in nahezu allen Fällen ohne Probleme verlaufen sollte: [Erstellen Sie eine Datensicherung](#) Ihres Einsatzleiterwikis.

**IGNORIEREN SIE DIESEN SCHRITT NICHT, DIE INVESTITION DIESER WENIGEN MINUTEN KÖNNTE IHNEN EVENTUELL SPÄTER VIEL ARBEIT ERSPAREN!**

## Aktualisierung beginnen

Im folgenden sind die durchzuführenden Schritte beschrieben. Falls Sie zuvor schon die Anleitung zur [Aktualisierung von Einsatzleiterwiki-Versionen bis Dezember 2020](#) abgearbeitet haben, sind einige Schritte weniger notwendig. Diese beiden Fälle sind hier getrennt beschrieben:

### Fall A: Anleitung "Aktualisierung von Einsatzleiterwiki-Versionen bis Dezember 2020" wurde durchgeführt

In Ihrem neuen Einsatzleiterwiki-Installationsverzeichnis sollten sich nun drei Ordner befinden:

- server
- wiki
- wiki\_neu (bzw. ein anderer von Ihnen gewählter Name)

Öffnen Sie den Ordner wiki\_neu und markieren Sie alle Dateien, die sich darin befinden. Führen Sie nun einen Rechtsklick aus und wählen Sie *kopieren*. Gehen Sie nun eine Ordnebene nach oben, und dann in den Ordner wiki. Fügen Sie hier die eben kopierten Daten ein, und überschreiben Sie alle bereits bestehenden Dateien. An dieser Stelle nochmals der Hinweis: keine Sorge, alle Ihre Einstellungen sowie lokal hinzugefügten Daten bleiben erhalten! Fahren Sie nun mit dem Abschnitt [veraltete Dateien löschen](#) dieser Anleitung fort.

## Fall B: alle anderen Szenarien als Fall A

### veraltete Dateien löschen



Ab hier gilt die Anleitung wieder für beide Fälle A und B.

### Nach der Aktualisierung

Vermutlich sind durch die Aktualisierung auch neue feuerwehrtechnische Inhalte in Ihr Wiki gelangt. Damit diese auch in der Volltextsuche gefunden werden, [sollten sie den Suchindex aktualisieren](#).