

Schnellasten

Für eine schnellere Navigation und Formatierung können Tastenkombinationen in [DokuWiki](#) genutzt werden. Ob und wie sie funktionieren kommt auf den verwendeten Browser und das Betriebssystem an. In der Regel funktioniert es, wenn die Taste ALT und der jeweilige Buchstabe dazu gedrückt wird. Auf einem Macintosh ist es CTRL + \surd und die jeweilige Taste. Im Opera Browser, welcher schon eine ausgeklügelte Tastaturnavigation beinhaltet und um zu verhindern das Seiten benutzerspezifische Tastatureinstellungen verändern, sind die Tasten Shift und ESC erst zu aktivieren um sie benutzen zu können. In einigen Browsern wird mit Tastenkombinationen nur die Funktion/Schaltfläche fokussiert und muss noch mit Enter bestätigt werden.

Hier eine kleine Zusammenstellung. Wir werden wir probieren auf die Startseite zu kommen. Folge einfach denn einzelnen Punkten und schau was passiert.

- Drücke ALT + SHIFT + H
- Drücke ALT + H
- Drücke CTRL + H
- Drücke ALT + H und dann Enter
- Drücke CTRL + H und dann Enter
- Drücke Shift + ESC und dann H

Auf MACs, sollte man CTRL + Taste probieren.

Mit ALT+H kommt man bei den meisten Browsern ins Hilfemenü!

Hinweis: in Opera 8.51 ist die Tastenkombination SHIFT + ESC zu drücken und dann den *Accesskey* und dann nochmal ENTER für alle *Accesskeys* außer H und F. In [Opera](#) 9.0 wurde dieser Vorgang vereinfacht: Drücke SHIFT + ESC, undn dann den *Accesskey*.

Hinweis: [Firefox 2](#) benutzt ALT + Shift + Key um Konflikte mit dem Tastenkombinationen im Browser zu vermeiden. Um die alten Einstellungen in Windows wiederherzustellen: `about:config` in die Adresszeile eingeben und die Eigenschaft `ui.key.contentAccess` auf **4** setzen.

In Mozilla basierenden Browser kann die „Modifikationstaste“ für die Browser-UI und HTML-Taste mit [ui.key.generalAccessKey](#), [ui.key.chromeAccess](#) und [ui.key.contentAccess](#) verändert werden. Linux-Benutzer möchten vielleicht die unbenutzte Windowstaste als *Accesskey* benutzen, durch folgende Einstellung `ui.key.contentAccess = 8`.

Allgemeine Tasten

Diese Tasten sind immer in DokuWiki verfügbar:

E	öffnet die aktuelle Seite im Änderungsmodus
V	öffnet die aktuelle Seite im Lesemodus (wenn im Button „Zeige Quelltext“ angezeigt wird)
O	zeigt die letzten Versionen der aktuellen Seite
R	zeigt die letzten Veränderungen
F	setzt den Cursor auf das Suchfeld
H	öffnet die Startseite
X	öffnet die Index Seite


Im Standard-Editor

Diese zusätzlichen Tasten sind im [Standard-Editor](#) verfügbar:

B	Fett
I	kursiv
U	Unterstrichen
C	Monospace
D	durchgestrichen

1	Überschrift Level 1
2	Überschrift Level 2
3	Überschrift Level 3
4	Überschrift Level 4
5	Überschrift Level 5
L	erstelle internen Link
S	Speichern
P	Vorschau
Y	Unterschrift setzen (nur für eingeloggte Benutzer)

Quellenangabe

-  [de:accesskeys](#), veröffentlicht unter der *CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported*-Lizenz