19.11.2023 16:06 1/7 Konfigurations-Manager

# **Konfigurations-Manager**

Der Konfigurationsmanager kann über den Admin-Bereich erreicht werden.

Es werden hier größtenteils die Standardeinstellungen von DokuWiki übernommen, der Software, auf der das Einsatzleiterwiki basiert.

Entsprechend wird für die jeweiligen Einstellungs-Möglichkeiten auf den Hilfe-Bereich der DokuWiki-Software verlinkt. Falls im Bezug auf das Einsatzleiterwiki etwas zu beachten ist, wird dies im Feld **Anmerkung** erwähnt.

Da die englischen Hilfeseiten meist etwas ausführlicher und aktueller sind, wird auch ein Link auf diese mit angeboten. Die wichtigsten Informationen sind aber in der Regel auch auf den deutschen Hilfe-Seiten zu finden.

Einstellungen zu Plugins werden auf dieser Seite nicht behandelt, öffnen Sie für Informationen zum jeweiligen Plugin die entsprechende Plugin-Seite im Hilfebereich.

#### **Block "Basis"**

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
title		Titel des Wikis	
start		Startseitenname	
lang		Sprache	
template		Designvorlage (Template)	
tagline		Tag-Linie (nur, wenn vom Template unterstützt)	
sidebar		Name der Sidebar-Seite (nur, wenn vom Template unterstützt), ein leeres Feld deaktiviert die Sidebar	
license		Unter welcher Lizenz sollen Ihre Inhalte veröffentlicht werden?	
savedir		Speicherverzeichnis	
basedir		Installationsverzeichnis	
baseurl		Installationspfad (URL)	
cookiedir		Cookiepfad. Frei lassen, um den gleichen Pfad wie "baseurl" zu benutzen.	
dmode		Berechtigungen für neue Verzeichnisse	
fmode		Berechtigungen für neue Dateien	
allowdebug		Debug-Ausgaben erlauben <b>Abschalten wenn nicht benötigt!</b>	

### **Block "Darstellung"**

□ diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
recent		Anzahl der Einträge in der Änderungsliste	
recent_days		Wie viele letzte Änderungen sollen einsehbar bleiben? (Tage)	
breadcrumbs		Anzahl der Einträge im "Krümelpfad"	
youarehere		Hierarchische Pfadnavigation verwenden	
fullpath		Den kompletten Dateipfad im Footer anzeigen	
typography		Typographische Ersetzungen	
dformat		Datumsformat (Siehe PHP strftime Funktion)	
signature		Signatur	
showuseras		Welche Informationen über einen Benutzer anzeigen, der zuletzt eine Seite bearbeitet hat	
toptoclevel		Inhaltsverzeichnis bei dieser Überschriftengröße beginnen	
tocminheads		Mindestanzahl der Überschriften die entscheidet, ob ein Inhaltsverzeichnis erscheinen soll	
maxtoclevel		Maximale Überschriftengröße für Inhaltsverzeichnis	
maxseclevel		Abschnitte bis zu dieser Stufe einzeln editierbar machen	
camelcase		CamelCase-Verlinkungen verwenden	
deaccent		Seitennamen bereinigen	
useheading		Erste Überschrift als Seitennamen verwenden	
sneaky_index		Standardmäßig zeigt DokuWiki alle Namensräume in der Übersicht. Wenn diese Option aktiviert wird, werden alle Namensräume, für die der Benutzer keine Lese-Rechte hat, nicht angezeigt. Dies kann unter Umständen dazu führen, das lesbare Unter-Namensräume nicht angezeigt werden und macht die Übersicht evtl. unbrauchbar in Kombination mit bestimmten ACL Einstellungen.	
hidepages		Seiten verstecken (Regulärer Ausdruck)	

# **Block "Authentifizierung"**

□ diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
useacl		Zugangskontrolle verwenden	
autopasswd		Passwort automatisch generieren	
authtype		Authentifizierungsmechanismus	

19.11.2023 16:06 3/7 Konfigurations-Manager

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
passcrypt		Verschlüsselungsmechanismus	
defaultgroup		Standardgruppe	
superuser		Administrator - Eine Gruppe oder Benutzer mit vollem Zugriff auf alle Seiten und Administrationswerkzeuge.	
manager	<b>—</b>	Manager - Eine Gruppe oder Benutzer mit Zugriff auf einige Administrationswerkzeuge.	
profileconfirm		Profiländerung nur nach Passwortbestätigung	
rememberme	<b>/</b>	Permanente Login-Cookies erlauben (Auf diesem Computer eingeloggt bleiben)	
disableactions		DokuWiki-Aktionen deaktivieren	
auth_security_timeout		Authentifikations-Timeout (Sekunden)	
securecookie		Sollen Cookies, die via HTTPS gesetzt wurden nur per HTTPS versendet werden? Deaktivieren Sie diese Option, wenn nur der Login Ihres Wikis mit SSL gesichert ist, aber das Betrachten des Wikis ungesichert geschieht.	
remote		Aktiviert den externen API-Zugang. Diese Option erlaubt es externen Anwendungen von außen auf die XML-RPC-Schnittstelle oder anderweitigen Schnittstellen zu zugreifen.	
remoteuser		Zugriff auf die externen Schnittstellen durch kommaseparierte Angabe von Benutzern oder Gruppen einschränken. Ein leeres Feld erlaubt Zugriff für jeden.	

### **Block "Anti-Spam"**

□ diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung		Anmerkung
usewordblock	Spam-Blocking (nach Wörterliste) benutzen	
relnofollow	rel="nofollow" verwenden	
indexdelay	Zeit bevor Suchmaschinenindexierung erlaubt ist (in Sekunden)	
mailguard	E-Mail-Adressen schützen	
iexssprotect	Hochgeladene Dateien auf bösartigen JavaScript- und HTML- Code untersuchen	

## **Block "Bearbeitung"**

adiesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
usedraft		Während des Bearbeitens automatisch Zwischenentwürfe speichern	
htmlok		HTML erlauben	
phpok		PHP erlauben	
locktime		Maximales Alter für Seitensperren (Sekunden)	
cachetime		Maximale Cachespeicherung (Sekunden)	

#### **Block "Links"**

Einstellung	Hilfe-Seite	3	Anmerkung
target»wiki		Zielfenster für interne Links (target Attribut)	
target»interwiki		Zielfenster für InterWiki-Links (target Attribut)	
target»extern		Zielfenster für Externe Links (target Attribut)	
target»media		Zielfenster für (Bild-)Dateien (target Attribut)	
target»windows		Zielfenster für Windows Freigaben (target Attribut)	

#### **Block "Medien"**

adiesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-	Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
mediarevisions			Media-Revisionen (ältere Versionen) aktivieren?	Wird diese Option aktiviert, dann bleiben alte Versionen von Dateien erhalten, auch wenn diese gelöscht oder durch neuere Dateien überschrieben werden. Diese Einstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, jederzeit auch ältere Versionen der Dateien zu betrachten, kann allerdings auch zu einem hohen Speicherplatzbedarf führen.
gdlib			GD Lib Version	
im_convert			Pfad zum ImageMagicks- Konvertierwerkzeug	
jpg_quality			JPEG Kompressionsqualität (0-100)	
fetchsize			Maximale Größe (in Bytes), die fetch.php von extern herunterladen darf	

19.11.2023 16:06 5/7 Konfigurations-Manager

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
refcheck		Auf Verwendung beim Löschen von Media- Dateien testen	

### **Block "Benachrichtigung"**

adiesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
subscribers		E-Mail-Abos zulassen	
subscribe_time		Zeit nach der Zusammenfassungs- und Änderungslisten-E- Mails verschickt werden (Sekunden); Dieser Wert sollte kleiner als die in recent_days konfigurierte Zeit sein.	
notify		Änderungsmitteilungen an diese E-Mail-Adresse versenden	
registernotify		Information über neu registrierte Benutzer an diese E-Mail- Adresse senden	
mailfrom		Absender-E-Mail-Adresse für automatische Mails	
mailreturnpath		Empfänger-E-Mail-Adresse für Unzustellbarkeitsnachricht	
mailprefix		Präfix für E-Mail-Betreff beim automatischen Versand von Benachrichtigungen (Leer lassen um den Wiki-Titel zu verwenden)	
htmlmail		Versendet optisch angenehmere, aber größere E-Mails im HTML-Format (multipart). Deaktivieren, um Text-Mails zu versenden.	

## **Block "Syndication (RSS)"**

adiesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
sitemap		Google Sitemap erzeugen (Tage). Mit 0 deaktivieren.	
rss_type		XML-Feed-Format	
rss_linkto		XML-Feed verlinken auf	
rss_content		Welche Inhalte sollen im XML-Feed dargestellt werden?	
rss_media		Welche Änderungen sollen im XML-Feed angezeigt werden?	
rss_update		XML-Feed Aktualisierungsintervall (Sekunden)	
rss_show_summary		Bearbeitungs-Zusammenfassung im XML-Feed anzeigen	
rss_show_deleted		XML-Feed: Gelöschte Feeds anzeigen	

#### **Block "Erweitert"**

□ diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
updatecheck		Automatisch auf Updates und Sicherheitswarnungen prüfen? DokuWiki muss sich dafür mit update.dokuwiki.org verbinden.	
userewrite		Schöne Seitenadressen (URL rewriting)	
useslash		Schrägstrich (/) als Namensraumtrenner in URLs verwenden	
sepchar		Worttrenner für Seitennamen in URLs	
canonical		Immer Links mit vollständigen URLs erzeugen	
fnencode		Methode um nicht-ASCII Dateinamen zu kodieren.	
autoplural		Bei Links automatisch nach vorhandenen Pluralformen suchen	
compress		JavaScript und Stylesheets komprimieren	
cssdatauri		Größe in Bytes, bis zu der Bilder in CSS-Dateien referenziert werden können, um HTTP-Anfragen zu minimieren. Empfohlene Einstellung: 400 bis 600 Bytes. Setzen Sie die Einstellung auf 0 um die Funktion zu deaktivieren.	
gzip_output		Seiten mit gzip komprimiert ausliefern	
send404		Bei nicht vorhandenen Seiten mit 404 Fehlercode antworten	
compression		Komprimierungsmethode für alte Seitenrevisionen	
broken_iua		Falls die Funktion ignore_user_abort auf Ihrem System nicht funktioniert, könnte der Such-Index nicht funktionieren. IIS+PHP/CGI ist bekannt dafür. Siehe auch Bug 852.	
xsendfile		Den X-Sendfile-Header nutzen, um Dateien direkt vom Webserver ausliefern zu lassen? Ihr Webserver muss dies unterstützen!	
renderer_xhtml	<b>7</b>	Standard-Renderer für die normale (XHTML) Wiki- Ausgabe.	
readdircache		Maximales Alter des readdir-Caches (Sekunden)	
search_nslimit		Beschränke die Suche auf die jetzigen X Namensräume. Wenn eine Suche von einer Seite in einem tieferen Namensraum aus ausgeführt wird, werden die ersten X Namensräume als Filter hinzugefügt	
search_fragment		Spezifiziere das vorgegebenen Fragment-Suchverhalten	
trustedproxy		Vertrauen Sie Weiterleitungs-Proxys, welche dem regulärem Ausdruck entsprechen, hinsichtlich der angegebenen Client-ID. Der Standardwert entspricht dem lokalem Netzwerk. Leer lassen um jedem Proxy zu vertrauen.	

19.11.2023 16:06 7/7 Konfigurations-Manager

# **Block "Feature-Flags"**

□ diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-	Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
defer_js			JavaScript-Ausführung verzögern bis das HTML der gesamten Seite verarbeitet wurde. Erhöht die gefühlte Geschwindigkeit des Seitenaufbaus, kann aber mit einigen wenigen Plugins inkompatibel sein.	

#### **Block "Netzwerk"**

□ diesen Abschnitt direkt im Konfigurations-Manager öffnen (funktioniert nur im eigenen Wiki mit Admin-Rechten)

Einstellung	Hilfe-Seite	Beschreibung in den Einstellungen	Anmerkung
dnslookups		DokuWiki löst die IP-Adressen von Benutzern zu deren Hostnamen auf. Wenn Sie einen langsamen oder unzuverlässigen DNS-Server verwenden oder die Funktion nicht benötigen, dann sollte diese Option deaktiviert sein.	
jquerycdn		Sollen jQuery und jQuery UI Skriptdateien von einem CDN (Content Delivery Network) geladen werden? Dadurch entstehen zusätzliche HTTP-Anfragen, aber die Daten werden voraussichtlich schneller geladen und eventuell sind sie auch schon beim Benutzer im Cache.	
proxy»host		Proxy-Server	
proxy»port		Proxy-Port	
proxy»user		Proxy Benutzername	
proxy»pass		Proxy Passwort	
proxy»ssl		SSL bei Verbindung zum Proxy verwenden	
proxy»except		Regulärer Ausdruck für URLs, bei denen kein Proxy verwendet werden soll	

From:

https://wiki.einsatzleiterwiki.de/ - Einsatzleiterwiki

Permanent link:

https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=wiki:hilfe:administration:konfigurations-manager

Last update: **09.12.2020 18:15** 

