Systemvoraussetzungen

Die Voraussetzungen beziehen sich eher auf die Software die installiert werden muss. An die Hardware werden nur sehr geringe Anforderungen gestellt. Selbst mehrere Jahre alte Computer erfüllen die Hardware-Anforderungen problemlos.

Um das Einsatzleiterwiki zu betreiben werden folgende drei Dinge benötigt. Wenn Sie das Wiki über das automatische Installationsprogramm installieren wird die Server-Software und PHP automatisch mitinstalliert.

1. Webserver mit PHP-Unterstützung

Der Apache-Server wird empfohlen, aber auch auf den meisten anderen bekannten Servern wird von einer problemlosen DokuWiki-Integration berichtet.

2. PHP 5.6 oder höher.

Es wird mindestens PHP 5.6 benötigt. Eine höhere Version ist aber noch besser.

Folgende Einstellungen/Programme werden empfohlen:

- PHPs GD Erweiterung für libGD 2 (eine Grafikbibliothek) wird empfohlen, aber ist nicht zwingend notwendig. Alternativ kann auch imagemagick verwendet werden.
- DokuWiki sollte in PHPs Safe Mode laufen, abhängig von der Konfiguration wird möglicherweise der safemodehack benötigt
- DokuWiki ist dafür ausgelegt, ohne die register_globals-Konfiguration von PHP zu laufen.
- Wenn das E-Mail-Registrierungsverfahren für neue Benutzer gewünscht ist, muss PHP eine funktionierende Mail-Konfiguration haben. Alternativ kann das SMTP-Plugin verwendet werden.

Bei der Nutzung eines Ubuntu- oder Debian-Servers wird ab PHP 7 das Paket php-xml benötigt.

3. Einen anständigen Web-Browser

Jeder Browser der letzten paar Jahre sollte funktionieren. Mit Firefox sollten gute Erfahrungen zu machen sein.

Zusätzliche Plugins können darüber hinaus weitere Voraussetzungen besitzen, die Standard-Plugins die mit dem Einsatzleiterwiki mitgeliefert werden funktionieren aber mit den genannten Anforderungen.

Quellenangabe

- requirements (englisch), veröffentlicht unter der *CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported-*

Lizenz

From:
https://wiki.einsatzleiterwiki.de/ - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:
https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=wiki:hilfe:installation:voraussetzungen

Last update: **05.12.2020 05:13**